



Hinweis zum Download und zur Installation des Plug-ins „Adobe® Camera RAW 3.6“

Um die RAW-Dateien der Kameramodelle LEICA V-LUX 1/LEICA D-LUX 3/LEICA DIGILUX 3 öffnen und konvertieren zu können, benötigen Sie das Plug-in **Adobe® Camera Raw 3.6**. Die neue Version des Camera Raw Plug-ins ersetzt das original Plug-in, das mit Photoshop CS2®, Photoshop Elements® 3.0/4.0/5.0 und Premiere Elements 3.0 installiert wird.

Die Version Camera RAW 3.6 ist nicht kompatibel mit älteren Versionen als Photoshop® CS2 oder Photoshop Elements® 3.0!

Das Camera Raw Plug-in können Sie im Internet von der Webseite der Fa. Adobe unter folgenden Adressen herunterladen:

Windows®:

<http://www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=106&platform=Windows>

(Die Datei **Camera Raw.8bi** befindet sich in dem ZIP-Archiv **Camera_Raw_3_6.zip** und muss nach dem Download entpackt werden.)

Mac:

<http://www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=106&platform=Macintosh>

(Die Datei **Camera Raw.plugin** befindet sich in dem DMG-Archiv **Camera_Raw_3_6.dmg** und muss nach dem Download entpackt werden.)

Photoshop® CS2 und Adobe Creative Suite® 2:

Windows®:

1. Schließen Sie Photoshop® CS2 und Adobe Bridge®.
2. Öffnen Sie den *Arbeitsplatz*.
3. Öffnen Sie *Lokaler Datenträger (C:)*
4. Navigieren Sie zu *C:\Programme\Adobe\Plug-Ins\CS2\File Formats*.
5. Verschieben Sie die existierende Datei **Camera Raw.8bi** in einen anderen Ordner (z.B. in einen neuen Ordner auf dem Desktop. Behalten Sie diese Datei zur Sicherheit als Backup.)
6. Kopieren Sie die heruntergeladene Datei **Camera Raw.8bi** in denselben Ordner aus Schritt 4.
7. Öffnen Sie Photoshop® CS2 oder Adobe Bridge®.

Mac:

1. Schließen Sie Photoshop CS2® und Adobe Bridge®.
2. Öffnen Sie den Finder.
3. Gehen Sie in das Hauptverzeichnis Ihrer Festplatte.
4. Gehen Sie zu *Library/Application Support/Adobe/Plug-Ins/CS2/File Formats*
5. Verschieben Sie die existierende Datei **Camera Raw.8bi** in einen anderen Ordner (z.B. in einen neuen Ordner auf dem Desktop. Behalten Sie diese Datei zur Sicherheit als Backup.)
6. Kopieren Sie die heruntergeladene Datei **Camera Raw.plugin** nun in den Ordner aus Schritt 4.
7. Öffnen Sie Photoshop® CS2 oder Adobe Bridge®.

Photoshop Elements®:

Windows®:

1. Schließen Sie Photoshop Elements®.
2. Öffnen Sie den *Arbeitsplatz*.
3. Öffnen Sie *Lokaler Datenträger (C:)*
4. Navigieren Sie zu *C:\Programme\Adobe\Photoshop Elements [3.0, 4.0 oder 5.0]\Plug-Ins\File Formats*.
5. Verschieben Sie die existierende Datei **Camera Raw.8bi** in einen anderen Ordner (z.B. in einen neuen Ordner auf dem Desktop. Behalten Sie diese Datei zur Sicherheit als Backup.)
6. Kopieren Sie die heruntergeladene Datei **Camera Raw.8bi** in denselben Ordner aus Schritt 4.
7. Öffnen Sie Photoshop Elements®.



Mac:

Photoshop Elements 3.0

1. Schließen Sie Photoshop Elements® 3.0.
2. Öffnen Sie den Finder.
3. Navigieren Sie zu *Applications/Adobe Photoshop Elements 3/Plug-Ins/File Formats*.
4. Verschieben Sie die existierende Datei **Camera Raw.8bi** in einen anderen Ordner (z.B. in einen neuen Ordner auf dem Desktop. Behalten Sie diese Datei zur Sicherheit als Backup.)
5. Kopieren Sie die heruntergeladene Datei **Camera Raw.plugin** nun in den Ordner aus Schritt 3
6. Öffnen Sie Photoshop Elements® 3.0.

Photoshop Elements 4.0

1. Schließen Sie Photoshop Elements® 4.0.
2. Öffnen Sie den Finder.
3. Gehen Sie in das Hauptverzeichnis Ihrer Festplatte.
4. Gehen Sie zu *Library/Application Support/Adobe/Plug-Ins/CS2/File Formats*
5. Verschieben Sie die existierende Datei **Camera Raw.8bi** in einen anderen Ordner (z.B. in einen neuen Ordner auf dem Desktop. Behalten Sie diese Version zur Sicherheit als Backup.)
6. Kopieren Sie die heruntergeladene Datei **Camera Raw.plugin** nun in den Ordner aus Schritt 4.
7. Öffnen Sie Photoshop Elements® 4.0.